

Installation des GC-Lesestifts


Starten Sie das Programm zum GC-Lesestift



Danach gelangen Sie in die Maske zur Verwaltung der Einstellungen



Klicken Sie auf **Anwendungseinstellungen**



Wählen Sie eine freie Einstellung und klicken Sie dort auf **Anpassen**

The screenshot shows a configuration window titled "Anwendungs - Konfiguration 2". The application name "TurboSHK" is entered in the "Beschreibung / Name der Anwendung" field. Below this, there are two sections for keyboard input: "Tastatureingaben vor dem Code" and "Tastatureingaben nach dem Code". The "Tastatureingaben nach dem Code" dropdown menu is open, showing "F8" selected. Buttons for "Übernehmen", "Löschen", "Abbruch", and "OK" are visible at the bottom.

Tragen Sie oben den Namen der Anwendung ein und unter **Tastatureingaben nach dem Code** wählen Sie aus der Aufklappliste **F8** aus.

Klicken Sie auf **Übernehmen**

The screenshot shows the same configuration window after the "Übernehmen" button has been clicked. The application name "TurboSHK" remains. The "Tastatureingaben nach dem Code" field now contains "-F8-" and the dropdown menu is closed. The "Übernehmen" button is highlighted, indicating it has been clicked.

und **OK**



Klicken Sie nun auf **Ausblenden**, dann wird das Programm verkleinert als Symbol neben der Uhr dargestellt



und ist bereit.

Um den Stift in TurboSHK zu benutzen, muss sich die Eingabe im Feld **Artikelnummer** befinden:



Im Falle der Positionsbearbeitung müssen Sie außerdem folgende Einstellungen vornehmen:

